

Come creare un record SRV sul pannello dns PowerAdmin

Christian Cantinelli - 2026-04-18 - [Domini](#)

Come creare un record SRV sul pannello dns PowerAdmin

Il record **SRV** (Service Record) viene utilizzato per definire il servizio, il protocollo e la posizione di un servizio specifico all'interno del dominio. Di solito è usato per configurazioni come SIP, VoIP o servizi come Active Directory.

Questa guida spiega come creare un record SRV su **PowerAdmin**, l'interfaccia web di gestione per i domini registrati presso di noi e che hanno la sola gestione DNS.

1. Accedi a PowerAdmin

- Vai all'URL di accesso al tuo pannello [dns](#)
- Effettua il login con le tue credenziali

Se non ricordi le credenziali puoi accedere [Come accedo alla modifica dei record DNS del mio dominio?](#)

2. Seleziona il dominio

- Nella dashboard principale, individua la sezione **Domains**.
- Clicca sul nome del dominio per cui desideri creare il record SRV.

3. Aggiungi un nuovo record

1. Nella sezione **Records**, clicca su **Add Record**.
2. Compila i campi come segue:

Esempio di Record SRV

Supponiamo di voler configurare un servizio SIP su **sipserver.tuodominio.com** sulla porta **5060** con priorità **10** e peso **20**.

Campo	Valore	Descrizione
Name	_sip._tcp	Specifica il servizio e il protocollo.

Type	SRV	Tipo di record.
Content	10 20 5060 sipserver.tuodominio.com	Priorità, Peso, Porta e Target.
TTL	3600	Tempo di vita del record in secondi.
Priority	10	Priorità del servizio. Valore più basso è preferito.

4. Spiegazione dei parametri del record SRV

- **Name:** Composto da `_servizio._protocollo`.
 - `_sip` indica il servizio SIP.
 - `_tcp` indica il protocollo utilizzato.
 - **Content:** Contiene i seguenti valori separati da spazi:
 1. **Priorità:** Valore numerico che indica la priorità del record (più basso = maggiore priorità).
 2. **Peso:** Valore che aiuta a bilanciare il carico quando ci sono più record SRV con la stessa priorità.
 3. **Porta:** La porta su cui il servizio è in ascolto (es. **5060** per SIP).
 4. **Target:** Il nome dell'host (FQDN) che ospita il servizio (es. **sipserver.tuodominio.com**).
 - **TTL:** Tempo in secondi che il record deve essere memorizzato nella cache dai resolver DNS.
-

5. Salva il record

- Una volta completati tutti i campi, clicca su **Add Record** o **Save**.
 - Verifica che il record SRV sia elencato nella lista dei record DNS del dominio.
-

6. Verifica il record SRV

Puoi verificare che il record sia stato creato correttamente utilizzando un comando DNS come `nslookup` o `dig`.

Esempio con `dig`

```
dig SRV _sip._tcp.tuodominio.com
```

Risultato atteso

Dovresti vedere un output simile:

```
_sip._tcp.tuodominio.com. 3600 IN SRV 10 20 5060 sipserver.tuodominio.com.
```

Note finali

- Assicurati che l'hostname (es. `sipserver.tuodominio.com`) abbia un record A o CNAME valido.
- Per servizi specifici, verifica sempre i requisiti di configurazione.

Questa guida fornisce un esempio pratico per configurare un record SRV su **PowerAdmin**. Se hai bisogno di ulteriore supporto, contatta il nostro team tecnico!