Come configurare l'MX del dominio con DNS esterno per PowerMail

Christian Cantinelli - 2026-03-23 - Powermail

Se il tuo dominio ha la **gestione DNS esterna** al tuo hosting condiviso e hai bisogno di **attivare Powermail** per ricevere la posta, segui questi passaggi.

Accedi al pannello di gestione DNS esterno (che sia cPanel, Plesk o altro) ed edita la zona DNS.

La configurazione attuale potrebbe apparire **simile** a questa:

Warning

ATTENZIONE Gli IP e i valori mostrati negli esempi online (come **198.51.100.55**) sono **solo esempi tecnici**. **Non devono essere utilizzati nella configurazione reale.**

Record	Type	Value
miodominio.tld.	IN MX 0	mail.dominio.tld. (o diverso)
mail.dominio.tld.	IN A	198.51.100.55
webmail.dominio.tld.	IN A	198.51.100.55 *(o un CNAME)*
default._domainkey.dominio.tld.	IN TXT	"v=DKIM1; k=rsa; p=XXXXXXXXXXXXXXXXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...."

In questo esempio, utilizzeremo il dominio "miodominio.tld" e l'IP "198.51.100.55" come riferimento per il server di posta in uso.

Puoi eliminare i record indicati sopra e configurare la zona DNS come segue:

Record	Type	Value
miodominio.tld.	IN MX 0	mail.dominio.tld.
mail.miodominio.tld.	IN NS	ns1.powermailhost.com.
mail.miodominio.tld.	IN NS	ns2.powermailhost.com.
webmail.miodominio.tld.	IN CNAME	mail.miodominio.tld.
default._domainkey.dominio.tld.	IN NS	ns1.powermailhost.com.
default._domainkey.dominio.tld.	IN NS	ns2.powermailhost.com.

Assicurati che il record SPF sia corretto, includendo "+mx" se non è già presente:

Record	Type	Value
miodominio.tld.	IN TXT	v=spf1 +a +mx -all

In questo modo, il dominio utilizzerà il nostro mail server, delegandoci la gestione della zona DNS. Questo ti garantirà che, nel raro caso in cui fosse necessario modificare l'indirizzo IP del server di posta, non dovrai eseguire ulteriori modifiche.