



Knowledge base > Supporto Tecnico > Hosting cPanel > Come attivo Let's Encrypt su cPanel?

Come attivo Let's Encrypt su cPanel?

Dario Lombardi - 2022-06-24 - Hosting cPanel

Hosting condiviso e server cPanel con Assistenza sistemistica (managed)

In hosting Linux cPanel, server dedicati/vps/cloud cPanel con assistenza sistemistica (managed) il servizio Let's Encrypt è attivo di default per tutti i domini presenti.

Il servizio riconosce automaticamente i domini che non hanno un certificato SSL valido ed effettua la generazione di un certificato gratuito tramite il servizio Let's Encrypt.

Per far generare un certificato SSL Let's Encrypt il dominio deve puntare al server in questione.

Per la generazione del certificato dei nuovi domini potrebbe essere necessario il passaggio di alcune ore.

Per verificare se il certificato è attivo, basta visitare il sito in modalità https.

Server/VPS/Cloud cPanel senza Assistenza sistemistica (unmanaged)

Se hai un server dedicato/VPS/Cloud con cPanel unmanaged, la macchina viene consegnata con il servizio Let's Encrypt pre-attivato.

Nel caso lo hai disattivato, puoi riattivarlo manualmente tramite accesso ssh root e poi dal WHM:

1. Accedo in SSH come root
2. Lancio l'installazione del provider per Let's Encrypt di cPanel:
`/scripts/install_lets_encrypt_autossl_provider`
3. Attivo il provider e accetto le condizioni tramite il WHM >> Manage AutoSSL:

Users who do not have the "autossl" feature will not receive the free certificates.

Run AutoSSL For All Users

This system's next regular AutoSSL check will occur at 2:12 AM.

Providers

Logs

Manage Users

Options

Choose an AutoSSL provider:

- ☐ Disabled
- ☒ **Let's Encrypt™** – Current Setting
- ☐ cPanel (powered by Comodo)

Terms of Service

To use this AutoSSL provider, accept the terms of service as given here:

<https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.1.1-August-1-2016.pdf>

☒ I agree to these terms of service.

☐ Create a new registration with the provider.

Save

Da questo momento i certificati verranno installati e rinnovati automaticamente da cPanel.

Per verificare lo stato di attivazione, è possibile visualizzare i logs dal WHM >> Manage AutoSSL >> Logs.

Per maggiori informazioni posso consultare la guida ufficiale [cPanel](#)