


[Knowledge base](#) > [Supporto Tecnico](#) > [Hosting Plesk](#) > [Come cambio la versione PHP del mio sito web nel mio Pannello Plesk?](#)

## Come cambio la versione PHP del mio sito web nel mio Pannello Plesk?

Mirko Pugliese - 2021-01-21 - [Hosting Plesk](#)

Plesk ti permette, in completa autonomia, di cambiare la versione PHP del tuo sito web seguente questi pochissimi passaggi:

- 1 - Accedi al tuo Pannello Plesk
- 2 - Clicca su "Impostazioni PHP" , come da screen:



- 3 - Dal menù a tendina, di fianco a "Supporto PHP" puoi selezionare la versione di PHP che desideri installare

## Impostazioni PHP per mydomain.tld ...

Questa pagina mostra la configurazione PHP per il sito web. Queste impostazioni sono specifiche per il sito web e non incidono sulla configurazione globale del sistema, ad esempio, per limitare l'utilizzo delle risorse di sistema da script PHP o soddisfare i requisiti di una determinata applicazione.

È possibile utilizzare i seguenti segnaposti nei valori del parametro:

- {DOCROOT} per la directory radice dei documenti del sito web. Il valore corrente è /var/www/vhosts/mydomain.tld/httpd
- {WEBSPACEROOT} per la directory radice dei documenti del sito web principale dell'abbonamento.
- {TMP} per la directory che memorizza i file temporanei.

Supporto PHP (Versione PHP: 7.3.26) eseguire PHP come Applicazione FastCGI (Visualizza la pagina di informazioni)

Di seguito si indicano le informazioni relative alla versione PHP attualmente in uso sul sito web. È possibile cambiare la configurazione PHP se il sito web è in modalità di scrittura. [Scopri come scegliere le impostazioni di sicurezza](#)

**memory\_limit** ?  [Reimpostare impostazioni predefinite](#)  
La memoria in byte che uno script può assegnare.

**max\_execution\_time** ?  [Reimpostare impostazioni predefinite](#)  
Il tempo massimo in secondi durante il quale uno script può essere in esecuzione prima di essere terminato.

**max\_input\_time** ?  [Reimpostare impostazioni predefinite](#)  
Il tempo massimo in secondi durante il quale uno script può analizzare dati di input.

**post\_max\_size** ?  [Reimpostare impostazioni predefinite](#)  
La dimensione massima in byte dei dati che possono essere inclusi con il metodo POST. Normalmente, dovrebbe essere maggiore di upload\_max\_filesize e minore di memory\_limit.

**upload\_max\_filesize** ?  [Reimpostare impostazioni predefinite](#)

4 - Una volta selezionata la versione di PHP, ti sarà sufficiente cliccare su "Ok" in fondo alla pagina. Adesso il tuo applicativo utilizzerà la versione di PHP da te scelta.