

# Come configurare un SMTP autenticato su PrestaShop

Christian Cantinelli - 2025-03-11 - [Supporto Tecnico](#)


## Come configurare un SMTP autenticato su PrestaShop

Se gestisci un e-commerce con PrestaShop, saprai che l'invio delle email dipende dal servizio di hosting su cui è ospitato il sito. Tuttavia, le email inviate tramite gli hosting condivisi possono essere poco affidabili. Per garantire una maggiore sicurezza e una consegna più efficace delle email, è consigliabile utilizzare un server SMTP autenticato, ovvero configurare un indirizzo email esistente per l'invio. Questo riduce significativamente il rischio che i messaggi finiscano nello spam, poiché rispetta le regole di autenticazione come SPF, DKIM e send-verify.

### 1) Accedere alla pagina di configurazione Email su PrestaShop

Per configurare l'invio di email tramite SMTP, segui questi passaggi:

- Accedi al pannello di amministrazione di PrestaShop.
- Dal menù laterale sinistro, clicca su **Parametri avanzati**.
- Nel menù contestuale che si apre, seleziona **E-mail**.
- Si aprirà la pagina di configurazione delle email del tuo negozio.



### 2) Configurare l'SMTP autenticato


Nella sezione **E-mail**, seleziona **Imposta parametri SMTP personali (per utenti avanzati)**. Qui dovrai inserire i parametri del tuo server SMTP:

- **Nome dominio mail:** Scrivi il dominio del tuo negozio, ad esempio dominio.tld.
- **Server SMTP:** Indica l'indirizzo del server SMTP fornito dal tuo provider (es. mail.dominio.tld).
- **Nome utente SMTP:** L'indirizzo email completo della casella usata per l'invio (es. la-tua-casella-@dominio.tld).

email@dominio.tld).

- **Password:** La password della casella email.
- **Criptaggio:** Seleziona SSL dal menù a tendina.
- **Porta:** Inserisci 465.

Dopo aver compilato tutti i campi, salva la configurazione.



### 3) Inviare un'email di test per la verifica

Una volta salvata la configurazione SMTP, è consigliato testarla per verificare che le email vengano inviate correttamente. Per farlo:

- Scorri fino alla sezione **Prova la tua configurazione email**.
- Inserisci un indirizzo email esterno per il test.
- Clicca su **Invia un'email di prova**.

Se l'email di test arriva correttamente, la configurazione è completata con successo. In caso di errori, verifica di aver inserito correttamente i parametri SMTP e che la tua casella email supporti l'invio autenticato tramite SMTP.

Seguendo questa guida, migliorerai l'affidabilità e la consegna delle email del tuo negozio PrestaShop, riducendo il rischio che finiscano nello spam o non vengano recapitate ai tuoi clienti.